

Модуль импорта выписок из ГКН в формате XML

Описание

Расширение для ГИС «Ингео» позволяет импортировать данные из выписок в XML формате в базу данных ГИС «Ингео».

Поддерживаются форматы выписок: КПТ (версии 9 и 10), КПЗУ (версии 6), КВЗУ (версии 7), КПОКС, КВОКС.

Импортируются земельные участки (границы, кадастровый номер, адрес, категория, целевое назначение, статус, дата учета, права, обременения), границы муниципальных образований, территориальные зоны, границы кварталов, пункты ОМС, здания, сооружения, объекты незавершенного строительства.

Модуль может импортировать данные в имеющиеся слои либо создать новые.

Можно импортировать неограниченное количество файлов XML за одну операцию импорта.

Размер импортируемого XML не имеет значения.

Установка

1. Извлечь файлы расширения из архива.
2. Запустить installer.exe
3. Нажать «Установить».
4. Запустить ГИС «Ингео», открыть любую базу или не открывать нажав «Отмена»
5. Выбрать меню «Файл\Программные модули\Ингео».
6. Нажать «Импорт».
7. Выбрать файл «импорт квартала.inm»
8. В списке модулей щелкнуть правой кнопкой на модуле «импорт квартала» и выбрать «Автозапуск\Да».
9. Закрыть и снова запустить Ингео.

В случае корректной установки должно появиться меню «Сервис\Импорт\Импорт квартала из КПТ». При выборе меню должно появиться окно импорта.

Работа

Выбрать меню «Сервис\Импорт\Импорт квартала из КПТ».

Появится окно.

Нажмите «Добавить» и выберите файлы xml которые хотите импортировать.

Выберите слои и поля для импорта кварталов и границ.

Нажмите «Импорт участков..» и выберите стили и поля для земельных участков и частей.

Также выбирайте «Импорт ОМС», «Импорт зон», «Импорт ОКС».

Для импорта нажмите «Импорт всех данных сразу..». Выберите типы импортируемых объектов и нажмите ОК.